

Ample Bass 4.0 钢琴窗版 用户手册



北京博声音元科技有限公司



目录

1 R	IFFER 导航(OVERVIEW OF RIFFER)	1
1.1	导航(NAVIGATION)	1
1.2	导航按钮 (NAVIGATION BUTTONS)	3
1.2.1	钢琴窗 / 吉他谱模式 (PIANO ROLL / TABLATURE MODE)	3
1.2.2	主题色切换(COLOR THEME)	3
1.2.3	显示乐器面板开关(INSTRUMENT PANEL TOGGLE)	4
1.2.4	显示右边栏开关(RIGHT SIDEBAR TOGGLE)	4
1.2.5	显示 CC 编辑面板开关(CC PANEL TOGGLE)	4
1.2.6	全屏显示切换开关(RESIZE RIFFER PANEL)	4
2 音	符编辑区(NOTE EDITOR)	4
2.1	钢琴窗模式和吉他谱模式	4
2.1.1	钢琴窗模式	5
2.1.1.1	I 显示 / 隐藏琴弦 (SHOW / HIDE STRINGS)	5
2.1.1.2	2 颜色表示琴弦或力度(COLOR INDICATES STRING OR VELOCITY)	6
2.1.2	吉他谱模式	6
2.2	音符属性(NOTE PROPERTIES)	7
2.2.1	音符开始时间(NOTE ON)	7
2.2.2	音符结束时间(NOTE OFF)	7
2.2.3	音高(NOTE PITCH)	7
2.2.4	力度(VELOCITY)	7
2.2.5	释放力度(NOTE OFF VELOCITY)	7
2.2.6	演奏法(ARTICULATION)	8
2.2.7	连奏(LEGATO)	8
2.2.8	弦(STRING)	8
2.3	演奏法显示区 (ARTICULATION LIST)	8
2.4	循环选区(LOOP AREA)	9
2.5	和弦与调(CHORD AND KEY)	9
2.5.1	和弦(CHORD)	9
2.5.2	调(KEY)	9
2.6	表情线 (EXPRESSION LANE)1	0



2.7	效果线(FX LANE)	10
2.8	右键菜单(RIGHT-CLICK MENU)	11
3	控制器编辑区 (CC EDITOR)	12
3.1	编辑区 (EDIT AREA)	13
3.2	显示开关(DISPLAY TOGGLE)	13
3.3	控制器选择(CONTROLLER SELECTION)	13
3.4	曲线预制(CURVE PRESET)	14
3.5	快速编辑	15
3.6	力度栏 (VELOCITY LANE)	15
4	控制区 (CONTROL AREA)	16
4.1	小节数 (MEASURES)	16
4.2	缩略图和横向滚动条(THUMBNAIL AND HORIZONTAL SCROLL BAR)	16
4.3	滚屏按钮(AUTO SCROLL TOGGLE)	16
4.4	MIDI 拖拽(DRAG MIDI TO HOST)	16
4.4.	1 拖拽 RIFF 到 MIDI(EXPORT RIFF TO MIDI)	16
4.4.	2 FL STUDIO 的 RIFF 导出 MIDI(EXPORT MIDI FROM RIFFER IN FL STUDIO)	17
4.4.	3 拖拽 MIDI 到 RIFFER(IMPORT MIDI TO RIFFER)	18
4.5	文件菜单(FLIE MENU)	18
4.5.	1 预置窗口(PRESET WINDOW)	19
4.5.	2 保存窗口(SAVE WINDOW)	19
4.6	工具 (TOOLS)	20
4.7	MIDI 功能(MIDL FEATURES)	20
4.7.	1 监听(FEEDBACK)	20
4.7.2	2 默认力度(DEFAULT INSERT NOTE VELOCITY)	20
4.7.	3 固定力度(FIX VELOCITY)	20
4.7.4	4 量化音头和量化音尾(QUANTIZE NOTE ON AND NOTE OFF)	20
4.8	走带控制(TRANSPORT)	21
4.8.	1 返回开头(GO TO FIRST BAR)	21
4.8.2	2 播放(PLAY)	21
4.8.	3 循环(LOOP)	21
4.8.4	4 SYNC	21
4.8.	5 节拍器与拍速(METRONOME AND TEMPO)	22
4.8.	6 拍号(TIME SIGNATURE)	22



4.8.	.7 量化(QUANTIZE)	22
5	右边栏 (RIGHT SIDEBAR)	22
5.1	历史记录(HISTORY)	22
5.2	骰子动机作曲机(DICE)	23
5.3	MIDI 人性化(MIDI HUMANIZATION)	23
5.4	设置(SETTINGS)	24
6	其他快捷键(OTHER QUICK EDITS)	24
6.1	操作(CONTROLS)	24
6.2	视图 (VIEW)	25



1 Riffer 导航 (Overview of Riffer)

1.1 导航 (Navigation)



- 1. 钢琴窗 / 吉他谱模式 (Piano Roll / Tab Mode)
- 2. 主题色选择 (Theme Selection)
- 3. 乐器面板 (Instrument Panel)
- 4. 右边栏 (Right Sidebar)
- 5. CC 编辑面板 (CC Editor)
- 6. 放大或缩小编辑器 (Resize Riffer Panel)
- 7. 音符属性栏 (Note Properties Lane)
- 8. 调(Key)
- 9. 显示 / 隐藏琴弦 (Show / Hide Strings)



10. 颜色表示琴弦或力度 (Color Indicates String or Velocity)
11. 表情栏 (Expression Lane)
12. 循环选区(Loop Area)
13. 和弦 (Chord)
14. 钢琴卷帘窗 (Piano Roll)
15. 虚拟键盘 (Virtual Keyboard)
16. 连奏栏 (legato Lane)
17. 效果噪声栏 (FX Noise Lane)
18. CC 编辑面板 (CC Editor)
19. 小节数 (Measures)
20. 拖拽 MIDI 到宿主 (Drag MIDI to Host)
21. 缩略图和横向滚动条 (Thumbnail and Horizontal Scrollbar)
22. 文件菜单 (File Menu)
23. 切换 Riff (Previous and Next Riff)
24. 选择工具 (Select)
25. 静音工具 (Mute)
26. 画笔工具 (Draw)
27. 擦除工具 (Erase)
28. 分割工具 (Split)
29. 粘合工具 (Glue)
30. 声学反馈 (Riff Acoustic Feedback Toggle)
31. 默认输入力度值 (Default Insert Note Velocity)
32. 固定力度 (Fix Velocity)
33. 量化音头 (Quantize Note On)
34. 量化音尾 (Quantize Note Off)
35. 跳转到第一小节 (Go to First Bar)
36. Riff 播放开关 (Riff Play Toggle)
37. 循环开关 (Loop Toggle)
38. 宿主播放同步开关 (Host Playback Sync Toggle)
39. 同步宿主拍速开关(Tempo Sync Toggle)
40. 乐谱拍速 (Riff BPM)
41. 节拍器开关 (Metronome Toggle)
42. 拍号设置 (Time Signature)
43. 吸附到网格开关 (Snap to Grid)
44. 量化精度 (Quantize)
45. 自动滚屏开关 (Auto Scroll Toggle)



1.2 导航按钮 (Navigation Buttons)

1.2.1 钢琴窗 / 吉他谱模式 (Piano Roll / Tablature Mode)

1.2.2 主题色切换 (Color Theme)





1.2.3 显示乐器面板开关 (Instrument Panel Toggle)

1.2.4 显示右边栏开关 (Right Sidebar Toggle)

1.2.5 显示 CC 编辑面板开关 (CC Panel Toggle)

1.2.6 全屏显示切换开关 (Resize Riffer Panel)

2 音符编辑区 (Note Editor)

2.1 钢琴窗模式和吉他谱模式

Ample Riffer 4 支持在钢琴窗模式,或吉他谱模式之间实时切换,以两种不同的视角审阅乐谱。





2.1.1 钢琴窗模式



2.1.1.1 显示 / 隐藏琴弦 (Show / Hide Strings)



在 Ample Riffer 4 的钢琴窗模式下,用不同颜色的曲线代表不同的琴弦,琴弦穿过音符以表示弦乐的指法。



2.1.1.2颜色表示琴弦或力度 (Color Indicates String or Velocity)



2.1.2 吉他谱模式



* 吉他谱模式下, 点击左侧琴弦的圆点标记, 可选中该弦上的全部音符。



2.2 音符属性 (Note Properties)



- 选择一个音符时,它的音符属性就会显示在标题区域。
- 每个音符属性包括开始时间、结束时间、音高、力度、释放力度、演奏法、连奏、弦,共8个选项。
- * 单击输入数值或鼠标上下拖拽、滚轮修改参数。

2.2.1 音符开始时间 (Note On)

2.2.2 音符结束时间 (Note Off)

2.2.3 音高 (Note Pitch)

- 可在此控件的下拉列表中,选择音高;
- 鼠标拖拽此控件,可改变所选音符的音高;
- 选中音符后,按上下方向键可改变音高;
- Shift + 上下方向键,可按八度改变音高;
- 点击乐器栏的吉他指板,可以改变已选的音符。

2.2.4 力度 (Velocity)

- Ctrl(Win)/Cmd(Mac) + 上下方向键修改力度值(步进1)。
- Ctrl(Win)/Cmd(Mac) + Shift + 上下方向键修改力度值(步进10)。

2.2.5 释放力度 (Note Off Velocity)

控制"演奏间隙触发噪音"的音量。



2.2.6 演奏法 (Articulation)

点击下拉列表选择演奏法。

2.2.7 连奏 (Legato)

点击下拉列表选择连奏类型。

2.2.8 弦 (String)

点击下拉列表选择音符所在的弦。

2.3 演奏法显示区 (Articulation List)

图标 (Icon)	演奏法 (Articulation)
•	自然泛音 (Nature Harmonic)
\$	人工泛音 (Artificial Harmonic)
	手掌闷音 (Palm Mute)
×	哑音 (Dead Note)
	打弦 (Slap)
▼	勾弦 (Pop)
Ē	点指 (Tap)
//	重复音 (Repeat)
) i K	装饰滑音和尾滑音(Slide In & Slide Out)
►◀	左手勾击弦(Hammer On & Pull Off)
><	连奏滑音(Legato Slide)
~	重音 (Accent)
2	琶音 (Arpeggio)
^	波音 (Mordent)
> <	回滑音 (Slide Tum)

演奏法图标 (Icons of Articulations)



2.4 循环选区 (Loop Area)

选择需要循环播放的区域。

选中音符或和弦块后,按快捷键 P,可根据当前选择重新划分循环选区。



2.5 和弦与调 (Chord and Key)

2.5.1 和弦 (Chord)



- 在和弦栏上鼠标双击,或使用画笔工具,可以添加新的和弦。
- 在和弦上双击打开和弦轮,可修改和弦。
- 可以通过鼠标改变和弦的位置和长度。
- 支持复制、粘贴,剪切等操作和快捷键,并支持批量操作。
- 修改和弦后,点击白色向下箭头可以将此和弦范围内的音符变调。

2.5.2 调 (Key)

调性是乐谱的全局属性,改变调可以改变乐谱中所有的和弦和音符。



2.6 表情线 (Expression Lane)



表情音符可以将乐音的延音部分,变化到另一个演奏法。

每个表情音符有4个属性:开始时间、结束时间、力度和连奏类型。

2.7 效果线 (FX Lane)

每个效果音符有4个属性:开始时间、结束时间、力度和效果类型。





2.8 右键菜单 (Right-click Menu)



名称	快捷键	其他说明
撤销 (Undo)	Ctrl + Z	
重做 (Redo)	Ctrl + Shift + Z	
剪切 (Cut)	Ctrl + X	
拷贝 (Copy)	Ctrl + C	
复制 (Duplicate)	Ctrl + D	
粘贴 (Paste)	Ctrl + V	Alt + 鼠标拖拽音符
删除 (Delete)	Backspace / Delete	
清空 (Clear All)	Ctrl + Backspace /	
	Delete	
全选 (Select All)	Ctrl + A	
同音去重叠 (Deoverlap	Alt + L	去除所有同音音符的重叠部分
Notes)		
力度取整(Velocity Rounding)		将所有音符力度取整至 5 或 10
力度分层取整 (Velocity		将力度值取整至所在力度层的标准值, 如
Layering Rounding)		30, 60, 80, 100、127。
开始时间取整(Note On		将所有音符的开始时间取整至5或10
Rounding)		



结束时间取整(Note Off	将所有音符的结束时间取整至 5 或 10
Rounding)	
连奏工具 (Legato)	将所选音符延长至下一个同音音符开头
单音工具 (Restrict)	删除所选音符时间上的重叠部分(相同开
	始时间的音符不删除重叠)

3 控制器编辑区 (CC Editor)



|--|

- 2. 控制器选择 (Controller Selection)
- 3. 编辑区 (Edit Area)
- 4. 曲线预制 (Curve Preset)



3.1 编辑区 (Edit Area)



每个 CC 有 4 个属性:开始时间、控制器类型、CC 值和曲线类型。

3.2 显示开关 (Display Toggle)

*点击眼睛图标,显示或隐藏当前控制器。

3.3 控制器选择 (Controller Selection)

- 不同的色彩和透明度,多重叠加显示 MIDI 控制器曲线,选择的 MIDI 控制器位于图形最上层,并处于可编辑状态。
- 鼠标右键菜单,可以切换不同的 MIDI 控制器。



	Velocity	31.Control	64.Hold	97.DataDecr
~	Bend	32.BankSel LSB	65.Porta On/Off	98.NRPN LSB
	0.BankSel MSB	33.Modulation LSB	66.Sostenuto	99.NRPN MSB
	1.Mod	34.Breath LSB	67.Soft Pedal	100.RPN LSB
	2.Breath	35.Control	68.Legato FS	101.RPN MSB
	3.Control	36.Foot LSB	69.Hold 2	102.Control
	4.Foot	37.Porta LSB	70.Sound Var	103.Control
	5.Portamento	38.DataEnt LSB	71.Harmonic	104.Control
	6.DataEnt MSB	39.Volume LSB	72.Release Time	105.Control
	7.Volume	40.Balance LSB	73.Attack Time	106.Control
	8.Balance	41.Control	74.Brightness	107.Control
	9.Control	42.Pan LSB	75.Control	108.Control
	10.Pan	43.Expr LSB	76.Control	109.Control
	11.Exp	44.Control	77.Control	110.Control
	12.Control	45.Control	78.Control	111.Control
	13.Control	46.Control	79.Control	112.Control
	14.Control	47.Control	80.Gen Purp 5	113.Control
	15.Control	48.Control	81.Gen Purp 6	114.Control
	16.Gen Purp 1	49.Control	82.Gen Purp 7	115.Control
	17.Gen Purp 2	50.Control	83.Gen Purp 8	116.Control
	18.Gen Purp 3	51.Control	84.Porta Ctrl	117.Control
	19.Gen Purp 4	52.Control	85.Control	118.Control
	20.Control	53.Control	86.Control	119.Control
	21.Control	54.Control	87.Control	120.AllSndOff
	22.Control	55.Control	88.Control	121.Reset Ctrl
	23.Control	56.Control	89.Control	122.Local Ctrl
	24.Control	57.Control	90.Control	123.AllNoteOff
	25.Control	58.Control	91.ExtEff 1 Depth	124.Omni Mode Off
	26.Control	59.Control	92.ExtEff 2 Depth	125.Omni Mode On
	27.Control	60.Control	93.ExtEff 3 Depth	126.Mono Mode On
	28.Control	61.Control	94.ExtEff 4 Depth	127.Poly Mode On
	29.Control	62.Control	95.ExtEff 5 Depth	
	30.Control	63.Control	96.DataIncr	

3.4 曲线预制 (Curve Preset)

- 选择一个或多个音符后,点击预制按钮自动添加 CC 曲线。
- 如果多选的音符是彼此分开的,就会绘制多个曲线,如果多选的音符是叠加在一起的,就会绘制一条 长曲线。





3.5 快速编辑

操作	功能描述
鼠标双击	增加一个 CC 点
鼠标拖动一个或多个点	改变位置、值 (鼠标滚轮可微调数值)
鼠标拖动两点间的曲柄	改变曲率
左右方向键	选择左右点
Delete / Backspace	删除当前点 并向右选择下一点
Shift +鼠标拖拽	按纵向量化改变值
Q	量化

3.6 力度栏 (Velocity Lane)



- 鼠标拖动可修改单个,或多个音符的力度值.
- 按住 Shift 并拖动鼠标,可以 10 为步进值修改力度.
- 鼠标滚轮可微调已选音符的力度值。
- 画笔工具可连续修改多个音符的力度值。
- Ctrl(Win)/Cmd(Mac) + 上下方向键修改力度值 (步进 1)。
- Ctrl(Win)/Cmd(Mac) + Shift + 上下方向键修改力度值 (步进 10)。



4 控制区 (Control Area)

4.1 小节数 (Measures)

4.2 缩略图和横向滚动条 (Thumbnail and Horizontal Scroll bar)



- 鼠标拖动、滚轮滚动缩略图,改变编辑窗口的显示位置;
- 拖动滚动条的边框,可改变缩放比例;
- 双击缩略图,恢复至初始缩放比例;
- Shift + 鼠标滚轮可以移动滚动条。

4.3 滚屏按钮 (Auto Scroll Toggle)

4.4 MIDI 拖拽 (Drag Midi to Host)

4.4.1 拖拽 Riff 到 MIDI (Export Riff to MIDI)



将 Riff 拖到 MIDI 轨道, 或者生成一个 MIDI 文件。



4.4.2 FL Studio的Riff导出MIDI (Export MIDI from Riffer in FL Studio)

FL Studio 的默认时基参数较低,可能会导致 Midi 播放错误,建议先将时基参数调整至最大后再进行导出。

*时基设置路径:选项 - 项目常规设置 - 时间设置 - 时基。

□ 设置 - 当前项目	×
MIDI 音频 常规 文件 主题 项目 信息 调试 关于	
数据文件夹	
不使用数据文件夹	
重命名 [1] (无)	
只在保存文件时 间间数据文件夹	
◎ 将已使用的音频样本复制到项目文件夹	
时间设置	
96 ▼ 时基(PPQ)	
72 分子	
96 120 120	
144 R 168	
FI 192	
384 ratic crossfades	
960	



4.4.3 拖拽 MIDI 到 Riffer (Import MIDI to Riffer)



- MIDI 文件可以被导入 Riffer, MIDI 的格式必须是 MIDI 0 和 MIDI 1, 确保 MIDI 文件中只有一个音轨。
- * 只有在 Cubase 和 Nuendo 中, MIDI 块可以直接被拖到 Riffer 中。

4.5 文件菜单 (Flie Menu)

名称	快捷键
新建预制 (New)	Ctrl + Shift + N
加载 Riffer 预制 (Load)	Ctrl + O
保存 (Save)	Ctrl + S
另存为 (Save As)	Ctrl + Shift + S
导入 MIDI (Import MIDI)	-
导出 MIDI (Export MIDI)	-
导出音频 (Export Audio)	-



4.5.1 预置窗口 (Preset Window)

- Riffer	C:\Users\User\Documents\Ample	Sound\Riffs\Bass				0				×
> 🖿 Bass	名称	修改日期	作者	评分	Key	拍号	拍速	类型	风格	
2025	105_16_44_Pop_01	03/10/2025 10:02	Ample Sound	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ $	F#m	4/4	105	Riff	Рор	
Huang	110_16T_44_Basic_Rhythms_08	03/10/2025 10:30	Ample Sound	$\begin{array}{c} & \diamond & \diamond & \diamond & \diamond \\ \end{array}$	С	4/4	110	Riff	Classical	
🖿 Jiang1	110_16T_44_Basic_Rhythms_09	03/14/2025 13:02	Ample Sound	$\begin{array}{c} & \diamond & \diamond & \diamond & \diamond \\ \end{array}$	С	4/4	110	Riff	Classical	
Jiang2	110_16_44_Basic_Country_01	03/10/2025 10:06	Ample Sound	$\begin{array}{c} & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow \\ \end{array}$	С	4/4	110	Riff	Country	
🖿 Kane	110_16_44_Basic_Country_02	03/10/2025 10:07	Ample Sound	$\begin{array}{c} & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow \\ \end{array}$	С	4/4	110	Riff	Country	
Sun1	110_16_44_Basic_Rack_01	03/10/2025 10:09	Ample Sound	$\begin{array}{c} & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow \\ \end{array}$	С	4/4	110	Riff	Rock	
Sun2	110_16_44_Basic_Rhythms_01	03/10/2025 10:32	Ample Sound	$\begin{array}{c} & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow & \Leftrightarrow \\ \end{array}$	С	4/4	110	Riff	Classical	
	110_16_44_Basic_Rhythms_02	03/10/2025 10:33	Ample Sound	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	С	4/4	110	Riff	Classical	
	110_16_44_Basic_Rhythms_03	03/10/2025 10:34	Ample Sound	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	С	4/4	110	Riff	Classical	
	110_16_44_Basic_Rhythms_04	03/10/2025 10:14	Ample Sound	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ $	С	4/4	110	Riff	Classical	
	440 40 44 Dania Dividiana OF	00/40/0005 40.47	Assala Carrad	* * * * *	^	A/A	440	D:#	011	
	风格	All ~ 类型	All ~ O							

- 检查所有预制属性,包括:
 - 1. 分类 (Category)
 - 2. 拍号 (Time Signature)
 - 3. 调 (Key)
 - 4. Riff速度 (BPM)
 - 5. 类型 (Type)
 - 6. 作者 (Author)
- 根据一个属性,对预置 (Preset)进行排序,搜索和评价 (Rating)。

*右键可以删除评价 (Rating)。

4.5.2 保存窗口 (Save Window)

Riffer		×
目录: C:\Use	rs\User\Documents\Ample Sound\Riffs\Bass	
名称	Funk Groove Em	
		浏览
作者	Ample Sound	
风格	Funk v 类型	Riff v 保存



4.6 工具 (Tools)

名称	快捷键	其他快捷键
选择 (Select)	1	Ctrl / Shift
静音 (Mute)	7	
画笔 (Draw)	6	Alt 或双击鼠标左键
擦除 (Erase)	5	
分割 (Split)	3	Ctrl + Alt
粘合 (Glue)	4	

4.7 MIDI 功能 (MIDI Features)

4.7.1 监听 (Feedback)

控制鼠标点击 MIDI 音符是否发音。

4.7.2 默认力度 (Default Insert Note Velocity)

鼠标输入 MIDI 音符的默认力度。

4.7.3 固定力度 (Fix Velocity)

将选择的音符,都修改到此设定的力度。

4.7.4 量化音头和量化音尾 (Quantize Note On and Note Off)

量化音头 (Quantize Note On)	Q
量化音尾 (Quantize Note Off)	Alt + Q



4.8 走带控制 (Transport)

4.8.1 返回开头 (Go to First Bar)

4.8.2 播放 (Play)

4.8.3 循环 (Loop)

4.8.4 SYNC

同步 Riffer 与宿主的播放。



4.8.5 节拍器与拍速 (Metronome and Tempo)

4.8.6 拍号 (Time Signature)

4.8.7 量化 (Quantize)

5 右边栏 (Right Sidebar)



5.1 历史记录 (History)

记录操作步骤, 支持多步撤销与重做。



5.2 骰子动机作曲机 (Dice)



骰子可以将播放指针所处的一个小节,按以下规则随机生成新的音符。

名称	功能描述
调 (Key)	显示生成音符的和弦/音阶根音。如果播放指针在和弦块区域内,将自动使用 该和弦根音。
随机力度范围 (Vel+/-)	生成 Riff 中,最大力度音符与最小力度音符的力度差,其他音符的力度将在力度差之间产生。
密度 (Density)	当拍号为 4/4 时,要生成的音符的总数。对于其它拍号,音符的总数可能会变,但音符的密度会保持不变。
风格 (Style)	Riff 风格与律动类型
音阶/和弦 (Scale)	提供预制音阶与和弦模板

5.3 MIDI 人性化 (MIDI Humanization)

MIDI人性化				
*©	0 ticks			
*11	0			
	\subset	生成	\supset	

- 时间人性化;
- 力度人性化;
- *选择需要修改的音符,再点击"生成"按钮以应用人性化效果。



5.4 设置 (Settings)

名称	功能描述
弦指定导出(String Assignment)	设置导出的 MIDI 是否包含弦指定。
音符显示(Note Display)	选择音符上显示的信息:
	品格 (Fret)
	音高 (Pitch)
	音高 & (Pitch & Fret)
	力度 (Velocity)
	释放力度 (Off Velocity)
节拍器音 (Metronome)	可对节拍器音色进行更改
节拍器力度(Metronome Velocity)	可对节拍器音量进行更改

6 其他快捷键 (Other Quick Edits)

6.1 操作(Controls)

快捷键	其他说明
鼠标拖动一个或多个音符	改变音符音高、位置
在水平方向上拖动一个音符的外框	改变音符时值
左右方向键	选择同音音符
上下方向键	改变音高
Shift + 上下方向键	按八度改变音高、弦
Shift + 左右方向键	按量化设置改变音符的位置
Ctrl + 左右方向键	改变音符的音高
Ctrl + 上下方向键	改变音符的力度 (步进1)
Ctrl + Shift + 左右方向键	改变音符的音高(一个八度)
Ctrl + Shift + 上下方向键	改变音符的力度 (步进10)
Shift + V	将选中的音符,设置为默认力度。
J	打开或关闭吸附到网格
Ctrl / Shift + 鼠标左键	多选或反选音符
Ctrl + 单击左侧钢琴区域上任意音符	选择所有同音的音符
Alt + 鼠标拖拽	复制所选音符到其他位置
Shift + 鼠标上下拖拽	改变音符所在的弦



Р	选中音符或和弦块后,	按下快捷键 P	,可根据当前选择重新划
	分循环选区。		

6.2 视图 (View)

快捷键	其他说明
Н	以播放指针为中心横向放大
G	以播放指针为中心横向缩小
F	自动滚屏开关
Alt+左方向键	播放指针跳转至第一小节
Alt+右方向键	播放指针跳转至最后一小节
在编辑区域 鼠标滚轮	纵向移动编辑区
在编辑区域 Shift + 鼠标滚轮	横向移动编辑区
在编辑区域 Ctrl + 鼠标滚轮	以鼠标指针为中心横向放大或缩小
在编辑区域 按住鼠标滚轮并左右拖动	移动当前显示位置
拉动滚动条边框	缩放显示
双击滚动条	恢复初始缩放比例

* Mac 用户请将下列快捷键中的 Ctrl 替换为 Cmd 键, Alt 替换为 Option 键。



网址: https://www.amplesound.net



北京博声音元科技有限公司版权所有