

# Bass Tab 用户手册

---


北京博声音元科技有限公司

## Contents

<b>1</b>	<b>BASS谱面板 (TAB PANEL)</b>	<b>3</b>
1.1	BASS谱面板概述 (OVERVIEW OF TAB PANEL)	3
1.2	加载BASS谱 (TAB LOAD)	3
1.3	播放BASS谱 (TAB PLAY)	4
1.4	导出BASS谱 (TAB EXPORT)	4
1.5	宿主走带 (HOST PLAYBACK)	4
1.6	力度比例 (VELOCITY PROPORTION) 与人性化 (HUMANIZATION)	4
1.7	BASS谱摇摆 (TAB SWING)	4
1.8	时值比例 (TAB DURATION PROPORTION)	4

# 1 Bass 谱面板 (Tab Panel)

## 1.1 Bass 谱面板概述 (Overview of Tab Panel)



1.	Bass 谱摇摆 (Swing)
2.	力度人性化 (Velocity Humanization)
3.	音轨选择 (Track Select)
4.	拖拽 MIDI 到宿主 (Drag MIDI to Host)
5.	加载 Bass 谱 (Load Tab)
6.	刷新 Bass 谱 (Reload Tab)
7.	跳转 (Go to...)
8.	播放开关 (Play Toggle) (键盘 A6 音符键位)
9.	循环开关 (Loop Toggle)
10.	宿主走带 (Host Playback Toggle)
11.	宿主速度同步 (Sync Toggle)
12.	转换当前小节到 Riffer (Convert Current Measure to Riffer)
13.	力度比例 (Velocity Proportion)
14.	时值比例 (Tab Duration Proportion)

## 1.2 加载 Bass 谱 (Tab Load)

Ample Guitar 支持 GP3, GP4, GP5, GPX 四种格式的吉他谱。路径和文件名只能包含英文字符。修改

吉他谱后只需点击刷新，不需要再次读取。点击谱面边缘或者跳转按钮可以浏览吉他谱。

## 1.3 播放 Bass 谱 (Tab Play)

点击播放开关播放吉他谱。当循环模式打开时，播放结束会重新从头播放；当关闭时，播放停止。A6 也可以控制播放，大力度开始小力度暂停。在需要导出音频时请用 A6 控制。

## 1.4 导出 Bass 谱 (Tab Export)

拖拽导出按钮到宿主中可以将吉他谱以 MIDI 的形式导出。当设置面板中 MIDI 设置的导出模式为通道模式时，导出的 MIDI 将包含通道信息。同时也会打开设置面板中的 MIDI 吉他模式开关。请确保 MIDI 轨的通道设置为 All。这个模式不适用于一些宿主例如 Pro Tools, Ableton Live 等。当导出模式为弦指定模式时，导出的 MIDI 将包含弦指定信息。这个模式适用于所有宿主。

## 1.5 宿主走带 (Host Playback)

打开后可以响应宿主走带；请确保宿主与吉他谱的拍号一致。

## 1.6 力度比例 (Velocity Proportion) 与人性化 (Humanization)

力度比例决定以原谱音符力度的百分之多少来播放；人性化值越大，力度变化越大。

## 1.7 Bass 谱摇摆 (Tab Swing)

音符将在其位置附近附加随机轻微移动，以避免机械演奏。

## 1.8 时值比例 (Tab Duration Proportion)

控制标准音的时值长度百分比。

网址: <http://www.amplesound.net>

免费下载地址: <http://www.amplesound.net/en/download.asp>

在线服务: <http://www.facebook.com/AmpleSoundTech>

# Tech-Born Music

Produced and Copyright provided by Beijing Ample Sound Technology Co. Ltd